

最新機種の設定(99-03設定)について(EL-VL/EL-SL/EL-V1/EL-V2用)

2017/09/01～

メーカーハースを使用しない場合の出力情報とします。

EL-Aシリーズ、EL-S1、EL-S2については、『機種詳細情報』の一覧を参照の上、機種別設定を行ってください。
EL-VL/EL-SL/EL-V1/EL-V2について、機械台からの信号情報の詳細は『機種詳細情報』を参照ください。

2017/09～

機種名	99-03設定
押忍！番長A	0
超GANTZ	2
ビッグアップ	0
ニューシオサイ-30	0
コンチネンタルゼロ	0
鬼若弁慶	0
ニューバルサーSP2	0
パチスロGATE	0
乙女マスターズ	2
戦場のヴァルキュリア	2
グレートキングハナハナ-30	0
新世紀エヴァンゲリオン～まごころを、君に～2	0
パチスロ烈火の炎	1
エヴァンゲリオン30φ	0
ニューラッキージャックポット 7Ver	0
南国物語Type-A	0
コードギアスR2 C. C.	0
魔法少女まどか☆マギカA	0
ゴッドイーター	1
ブラックラグーン3	2
まめ	0
タロットエンペラー	0
グレートキングハナハナ	0
戦国コレクション3	3
ワンダークーちゃん	0
シンデレラブレイド3	3
トロピカルKISS ビターVer	1
トロピカルKISS スウィートVer	1
ぱちスロ ウルトラセブン	3
想定科学パチスロSteins;Gate 廻転世界のインダクタンズA	0
SLOT魁！！男塾	3

2017/07～

機種名	99-03設定
紅き魂は桜の如く	2
盗忍!剛衛門	3
地獄少女 宵伽	1
闘え！サラリーマン	3
イース I & II	3
蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ	3
巫人	2
ゴルゴ13	3
乱嵐エイサーVer.100	0
アメジジング・スパイダーマン	3
デビルマンX	2
セイクリッドセブン	1
笑わせえるすまん 笑撃のドーン	1
AKB48 勝利の女神	3
回胴性ミリオンアーサー	2
パチスロ北斗の拳 2017/XF	3
討鬼伝	3
織田信奈の野望	2
ロボットガールズZ	3
神の左手 悪魔の右目	2
戦国乙女～TYPE-A～	0
戦国パチスロ花の慶次 天を穿つ戦槍	3
世界でいちばん強くなりたい	3
仮面ライダーBLACK	3
INOKI ROAD TO GOD	3
燃えよ！功夫淑女 龍	2
バイオハザード リベレーションズ	2
アイムジャグラーEX-AE	0or11
政宗2	1
ラグナロクサーガ	1

特役あり

特役あり

特役あり

* 特役ありの場合

04-05を『3』、05-05を『1』を設定します。

2017/05～

機種名	99-03設定
グレートキングハナハナ	0
ワンバーワン	2
聖闘士星矢 ～海皇覚醒～	3
ギルティクラウン	2
結城友菜は勇者である	3
TRAD THUNDER BLACK	0
ガールフレンド 聖櫻学園メモリアル	3
A-SLOT エイリアンエポリューション	0
悪魔城ドラキュラ ロードオブシャドウ	2
そらのおとしものフォルテ	1
閃乱カグラ	1
アクエリオンEVOL	2
SHAKEⅢ SIDE-A	0
ロイヤルマハロ30	0
ピンクベル	1
熊酒場2丁目	0
しずくえバラダイス	1
ドリームジャンボEE	1
ぱちスロサイコパス	1
ペン・トー～半額弁当争奪戦～	1
ギルティクラウン	2
ケロロ軍曹	2
リング終焉ノ刻	3
スーパーミラクルジャグラー	0or11
ハイパーリノ	1
ぱちスロアベンジャーズ	3
テイルズオブシンファニア	1
信長の野望創造	2
ツインエンジェルBREAK	2
タイムクロス2	1

特役あり

特役あり

特役あり

2017/03～

機種名	99-03設定
賞金首2	2
サクラ大戦熱き血潮に	0
黒神The Animation	1
グラップラー刃牙	3
ラストエグザイル銀翼のファム	2
逆転裁判	3
ラッキーベガス	2
パチスロ呪怨	2
忍魂～暁ノ章～	2
ぱちスロ水戸黄門	3
ハッピージャックポット	0
マクロスフロンティア3	3
アカギ闇に降り立った天才	2
鬼浜爆走紅蓮隊愛情恋歌編	2
おそ松くん	3
獣王王者の覚醒	2
キン肉マン夢の超人タッグ編	3
ドキドキマンゴー	0
攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG	2
恵比寿マスカッツ	3
機動戦士Zガンダム	2
アナザーゴッドボセイドン	3
ビビッドレッド・オペレーション	2
ゼクスイグニッション	3
押忍！番長3	3
アイムジャグラーEX Anniversary	0 or 11
みんなで楽シーサー	0
ドリストセカンド	1
防空少女ラブキューレ	2
輪るピングドラム	1

特役あり

特役あり

* 特役ありの場合

04-05を『3』、05-05を『1』を設定します。